

必ずお読みください

## 06\_「Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザ登録書」 記入上のご注意

以下の内容をご一読の上、「Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザ登録書」にご記入をお願いいたします。

### Vectorworks 2021 ネットワーク版の仕様について

本紙2枚目の「Vectorworks 2021 ネットワーク版の仕様について」をご確認・同意の上、お申し込みください。

### 起動認証方式について

ご注文時にUSBハードウェアプロテクションの「 dongleタイプ」かインターネット経由の「アクティベーションタイプ」の2種類から選択いただく必要があります。

### 納品物について

#### ・ dongleタイプ

簡単セットアップガイド/セットアップガイド/製品購入書（シリアル番号）/ライセンスファイルCD-ROM/USB dongle/Vectorworks 2021 ガイドブック

#### ・アクティベーションタイプ

簡単セットアップガイド/セットアップガイド/製品購入書（シリアル番号・アクティベーションキー）/Vectorworks 2021 ガイドブック

※ インストールメディアは付属しません。インストールプログラムは専用Webサイトからダウンロードにて入手していただけます。

※ インストールメディアが必要な場合は別途「Vectorworks 2021 インストールメディア(USB) 型番:P26001/4,950円(税込)」をご購入ください。

### ユーザ登録 兼 契約者（担当者）情報 について

- ・ 既存ユーザIDに追加登録する場合、「Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザ登録書」に既存ユーザIDとご登録情報をご記入ください。  
ご記入された内容にて登録変更されます。ただし、ユーザ名の変更はできません。
- ・ 住所や担当者等の登録内容については、「ユーザ登録 & Informationポータル」にてご確認ください。  
「ユーザ登録 & Informationポータル」 →→→ [https://myinfo.aanda.jp/asap\\_portal/view/login/login.html](https://myinfo.aanda.jp/asap_portal/view/login/login.html)
- ・ 使用者登録については、できる限り変更が生じない方のご登録をお願いいたします。

#### OASIS加盟校No.について

6桁の加盟校Noをご記入ください。

#### ユーザIDについて

既存ユーザIDに追加登録を希望の場合はユーザIDをご記入ください。

#### 学校名

学校名をご記入ください。

#### 学部・学科名

学部名、学科名をご記入ください。

#### 学校（部門）代表者名

学校代表者または部門代表者をご記入ください。

#### ご担当者名

弊社が行う各種サービスの窓口となる方をご記入ください。登録の方だけが、製品サポートデスクにお問い合わせいただけます。

#### メールアドレス

- ・ 既にユーザ登録に使用しているメールアドレスはご利用になれません。
- ・ 重要なお知らせや各種情報を送信いたしますのでお間違いのないようご記入ください。
- ・ 新規ユーザIDを選択されたお客様には、弊社にてユーザ登録完了後、ユーザID（お客様番号）を送信します。  
(件名：ユーザ登録完了のご案内/パスワード設定のお願い)

#### 住所

キャンペーン情報、新製品情報・バージョンアップのご案内等、重要なお知らせを送付いたしますのでお間違いのないようご記入ください。

#### 電話番号/FAX番号

ユーザ登録、ご契約内容についてご連絡させていただく場合がございますので、お間違いのないようご記入ください。

※ 繋がりやすい番号のご記入をお願いします。

※ 登録に関してご不明な点がございましたら、A&Aカスタマーサポートまでお問い合わせください。

・ A&Aカスタマーサポート

電話番号：0570-666-540

お問い合わせフォーム <https://www.aanda.co.jp/customer/contact-form.html>

### 購入方法

本紙3枚目の「Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 新規購入申込書 兼 ユーザ登録書」に必要事項をご記入の上、ご注文時にご提出ください。

※ 提出先はご注文先（Vectorworks取扱販売店、A&Aストア・オンライン）です。

○ A&A製品 取扱い販売店は下記URLよりご確認ください。

<https://www.aanda.co.jp/Dealer/index.html>

### その他

・ 動作環境にご注意ください。Vectorworks 2021の推奨動作環境は下記URLでご確認いただけます。

<https://www.aanda.co.jp/Vectorworks/sysreq.html>

# Vectorworks 2021 ネットワーク版の仕様について

## 1. 起動認証方式について

アクティベーションタイプをUSBハードウェアプロテクションの「ドングルタイプ」かインターネット経由の「アクティベーションタイプ」の2種類から選択いただく必要があります。

## 2. ライセンス管理ソフトウェア (Vectorworks Site Protection Server) について (基本パッケージと同梱)

ライセンス管理ソフトウェアの管理画面は、インターネットを閲覧する際に使用するブラウザを使用します。  
なお、メニューは全て英語表記となります。日本語版はございませんのであらかじめご了承ください。

## 3. インストールメディアについて

インストールメディアは同梱されません。インストールプログラムは専用Webサイトよりダウンロード提供いたします。  
インストールメディアが必要な場合は別途「Vectorworks 2021 インストールメディア(USB) 型番:P26001/4,950円(税込)」をご購入ください。

## 4. システム時計の設定

ネットワーク版をご使用になる前に、サーバPC、クライアントPCともにシステム時計が合っているかご確認ください。  
また、運用中はシステム時計を絶対に変更しないようにしてください。

## 5. ライセンスの持ち出し期間について

クライアントをネットワークから切り離しての利用が可能です。外出や出張時などサーバと接続できない場合でもVectorworksをご利用可能です。(最長30日での設定が可能)

## 6. 動作環境について

Vectorworks 2021を快適にご使用いただくための動作環境をご案内いたします。お使いのパソコンが以下の条件を満たしているかご確認ください。条件を満たしていない場合、Vectorworks 2021が正常に起動しない場合があります。Vectorworks 2021を快適にご使用いただくために条件を満たしたパソコンでご使用になることを強くお勧めいたします。

## Vectorworksネットワーク版クライアントPC 動作環境

●記載されている情報は2021年1月現在のもので、最新の情報は、弊社Webサイトをご確認ください。 <https://www.aanda.co.jp/Vectorworks/sysreq.html>

	Windows	Mac	
OS	Windows 10 (64bit) ※32bit OSは非対応	macOS 11.1 (Big Sur) macOS 10.15 (Catalina) macOS 10.14 (Mojave) macOS 10.13 (High Sierra) macOS 10.12 (Sierra)	
CPU	3GHz以上のIntel Core i5 または AMD Ryzen 5 または、それと同等のもの	6コア以上搭載で2GHz以上の Intel Core i7 または AMD Ryzen 7、 または、それと同等のもの	8コア以上搭載で3GHz以上の Intel Core i7 または、AMD Ryzen 7、 または、それと同等のもの
メモリ	8GB以上	16GB以上	32GB以上
グラフィックス	2GB以上のVRAMを搭載した 専用のOpenGL4.1互換グラフィックカード	4GB以上のVRAMを搭載した 専用のOpenGL4.1互換グラフィックカード	8GB以上のVRAMを搭載した 専用のOpenGL4.1互換グラフィックカード
HDD	ハードディスク空容量 34GB以上 (オプションライブラリ27GBを含む) ・フラッシュストレージ (SSD) にVectorworksをインストールすることで動作速度が向上します。		
画面解像度	推奨1920 x 1080以上 (最小1440 x 900) 4K・Retinaディスプレイ対応		
インストール	・Windows、Macの両プラットフォームに対応しています。 ・インストールのためのインターネット接続環境が必要です。		
その他	・日本語OS環境でご利用ください。 ・大文字と小文字を区別するファイルシステムはサポートされていません。 ・PDF閲覧のためのPDF閲覧ソフトが必要です。 ・ヘルプ閲覧のためのブラウザが必要です。		

## Vectorworks Site Protection Server (ライセンス管理ソフトウェア) 動作環境

●記載されている情報は2020年11月現在のもので、最新の情報は、弊社Webサイトをご確認ください。 <https://www.aanda.co.jp/Vectorworks/sysreq.html>

	ドングルタイプ	アクティベーションタイプ
起動認証方式	ドングル (USBハードウェアプロテクション) ・CDまたはDVDドライブが必要です。 ・ドングル用USBポートが必要です。	インターネット経由のアクティベーション ・インターネット接続環境が必要です。
OS	Windows 10 (64bit) Windows Server 2019 (64bit) Windows Server 2016 (64bit) Windows Server 2012 R2 (64bit) ※32bit OSは非対応。	macOS 10.15 (Catalina) macOS 10.14 (Mojave) macOS 10.13 (High Sierra)
CPU	Intel Core 2 Duo以上	
メモリ	4GB以上	
HDD	ハードディスク空容量: 40MB以上	
インストール	・Windows、Macの両プラットフォームに対応しています。 ・インストールのためのインターネット接続環境が必要です。	
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サーバ専用パソコンを推奨します。</li> <li>・TCP/IPプロトコルが必要です。</li> <li>・100Mbps以上の速度のネットワーク回線が必要です。</li> <li>・サーバ/クライアント型のネットワーク環境、またはそれに準じたネットワークが整備された環境が必要です。 ※サーバとクライアントは同一ネットワーク上で使用してください。</li> <li>・対応クライアントアプリケーション <ul style="list-style-type: none"> <li>・Vectorworks 2018~2021 ネットワーク版</li> <li>・Vectorworks 2015~2017 サイトプロテクションネットワーク版</li> <li>・Vectorworks 2014 ネットワーク版 シリーズG</li> </ul> </li> <li>・サーバアプリケーション管理のためのブラウザソフトが必要です。 ※サーバ管理画面は英語表記になります。</li> </ul>	

●Vectorworks 2021を導入する前にご使用のパソコン上で正常に動作するか評価版を使用して確認することをお勧めします。

評価版はこちらよりダウンロードすることができます。 <https://www.aanda.co.jp/ct/download.html>

●ご利用のパソコンの各スペックの確認には、併せて弊社Webサイトの情報もご参考ください。 [https://www.aanda.co.jp/Support/tips/pc\\_spec.html](https://www.aanda.co.jp/Support/tips/pc_spec.html)

## 5. ライセンスの追加購入に関して (ネットワーク版を既にお持ちで後からライセンスを追加する場合)

ネットワーク版のライセンスファイルを更新する場合、Vectorworksクライアントが「持ち出し」機能を使用している場合は、持ち出しライセンスを全て返却してからライセンスファイルの更新を行ってください。ライセンスを持ち出したまま、ライセンスファイルの更新を行うとライセンスを返却できなくなりますので、必ず返却してください。※ライセンスの持ち出し状況はサーバプログラム上で確認できます。持ち出しライセンスの返却に関しては、Vectorworks2021セットアップガイドに記載されています。

# 06\_Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 新規購入申込書 兼 ユーザ登録書

・本書はVectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版を新規購入するための申込書 兼 ユーザ登録書です。ご記入の内容がユーザ登録となりますので1枚目の「Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 新規購入申込書 兼ユーザ登録書」記入上のご注意と2枚目「Vectorworks 2021 ネットワーク版の仕様について」をご一読いただき、同意の上ご記入ください。追加購入の場合は、別紙の追加ライセンス購入申込書をご利用ください。

・以下の項目に必要な事項をご記入ください。ご注文後、ご契約内容等についてご連絡させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

## ① 起動認証方式

起動認証方式をUSBハードウェアプロテクションの「 dongleタイプ」かインターネット経由の「アクティベーションタイプ」の2種類から選択してください。

ドングルタイプ       アクティベーションタイプ

## ② Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版のお申し込み本数

新規購入本数をご記入ください。最小購入単位は基本パッケージ1本 (= 2ライセンス)です。

Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 基本パッケージ (2ライセンス同梱)	1	本
Vectorworks Designer 2021 for OASIS ネットワーク版 追加ライセンス		ライセンス

## ③ ユーザ登録 兼 契約者 (担当者) 情報

※ 手書きの際は楷書体でご記入ください。

※ 「ご契約者」と「ご担当者」が同じ場合は**ご担当者情報 (英語表記 必須)**のみご記入ください。

※ 「ゼロとオー」「アンダーバーとハイフン」等の違いは**明確にご記入ください**。

※  欄には該当にチェックを入れてください。

OASIS加盟校No.									
ユーザID	<input type="checkbox"/> 既存ユーザIDに追加登録 → ユーザID: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (5桁または6桁の数字) <input type="checkbox"/> 新規ユーザID登録								
フリガナ									
学校名									
学部・学科名									
フリガナ				フリガナ					
学校 (部門) 代表者名	姓		名		ご担当者名	姓		名	
メールアドレス									
住所	〒		-		<input type="checkbox"/> 都 <input type="checkbox"/> 道 <input type="checkbox"/> 府 <input type="checkbox"/> 県				
電話番号		-		-	FAX番号 (任意)		-		-

## ■ 販売会社情報 記入欄 (ご商談担当) ※必須項目

会社名									
部署名					氏名(担当者)				
メールアドレス									
住所	〒		-						
電話番号		-		-	FAX番号		-		-

### ●個人情報の取り扱いについて●

お客様から収集させていただいた個人情報は次の目的で利用させていただきます。

購入資格の有無、登録ユーザ様の認証、無償アップデート、ダウンロードサービスやサポート、各種情報の提供など、サービス向上や新サービスの開発・各種統計データの作成：統計処理した結果は自社内でのみ利用します。弊社の個人情報保護方針につきましては次のサイトでご確認ができます。→ <https://www.aanda.co.jp/function/privacy.html>

### ※E-アンドエ-事務欄

発行	受付	確認	承認	発注	発送	備考
----	----	----	----	----	----	----